

SPACE E-Mail


Wie kann ich E-Mails mit Windows Live Mail abrufen?

E-Mail Client: Windows Live Mail

Konfigurationshinweise


Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre E-Mails über Windows Live Mail abrufen können. Diese Anleitung basiert auf Windows Live Mail 2012 (Build 16.4.3528.0331) unter Windows 10, ist aber auch für spätere Versionen und andere Windows Systeme anwendbar.

1. Starten Sie das Programm Windows Live Mail. Falls Sie das Programm zum ersten mal starten, werden Sie gleich mit dem Einrichtungsassistent begrüßt, ansonsten klicken Sie auf "Konten" um in die Kontoverwaltung zu wechseln.




Und klicken Sie dort auf E-Mail um mit der Kontoeinrichtung zu beginnen.

SPACE E-Mail



2. Geben Sie Ihre E-Mail Adresse und Ihr Passwort ein. Ihr Passwort finden Sie im TeleData Zugangsschreiben.

SPACE E-Mail



3. In den Servereinstellungen können Sie nun folgende Adressen eingeben:

Posteingang-Server: **POP, pop3.teledata-fn.de**

Anmeldebenutzername: **Ihre E-Mail-Adresse**


Postausgang-Server: **smtp.teledata-fn.de**

Selbstverständlich können Sie an Stelle von POP3 auch IMAP nutzen.

Außerdem sollten Sie beim Posteingangsserver den Hacken "Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)" setzen.

Beim Postausgangsserver sollten Sie die Hacken bei "Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)" und bei "Erfordert eine Authentifizierung" setzen.

SPACE E-Mail



4. Durch klicken auf "Weiter" und "Fertig stellen" ist die Einrichtung mit Windows Live Mail abgeschlossen und Sie können Ihre E-Mails abrufen.

SPACE E-Mail

Windows Live Mail

X

Ihr E-Mail-Konto wurde hinzugefügt.



beispiel@tdmail.de wurde hinzugefügt.

[E-Mail-Konto hinzufügen](#)

[Fertig stellen](#)

Eindeutige ID: #1017

Verfasser: Lilian Roller

Letzte Änderung: 2016-06-03 09:46