

SPACE E-Mail


Wie kann ich E-Mails mit Windows Live Mail abrufen?

E-Mail Client: Windows Live Mail

Konfigurationshinweise


Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre E-Mails über Windows Live Mail abrufen können. Diese Anleitung basiert auf Windows Live Mail 2012 (Build 16.4.3528.0331) unter Windows 10, ist aber auch für spätere Versionen und andere Windows Systeme anwendbar.

1. Starten Sie das Programm Windows Live Mail. Falls Sie das Programm zum ersten mal starten, werden Sie gleich mit dem Einrichtungsassistent begrüßt, ansonsten klicken Sie auf "Konten" um in die Kontoverwaltung zu wechseln.



Und klicken Sie dort auf E-Mail um mit der Kontoeinrichtung zu beginnen.

SPACE E-Mail



2. Geben Sie Ihre E-Mail Adresse und Ihr Passwort ein. Ihr Passwort finden Sie im TeleData Zugangsschreiben.

SPACE E-Mail

Windows Live Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen.
[Bei Windows Live anmelden](#)

E-Mail-Adresse:

[Windows Live-E-Mail-Adresse holen](#)

Kennwort:

 Dieses Kennwort speichern

Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten:

 Servereinstellungen manuell konfigurieren

Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich
Hotmail
Gmail
und viele weitere.

3. In den Servereinstellungen können Sie nun folgende Adressen eingeben:

Posteingang-Server: **POP, pop3.teledata-fn.de**

Anmeldebenutzername: ***Ihre E-Mail-Adresse***

Postausgang-Server: **smtp.teledata-fn.de**

Selbstverständlich können Sie an Stelle von POP3 auch IMAP nutzen.

Außerdem sollten Sie beim **Posteingangsserver** den Hacken "Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)" setzen.

Beim **Postausgangsserver** sollten Sie die Hacken bei "Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)" und bei "Erfordert eine Authentifizierung" setzen.

SPACE E-Mail

Windows Live Mail

Servereinstellungen konfigurieren

Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.

Informationen zum Posteingangsserver

Servertyp:
POP

Serveradresse: Port:

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Authentifizierung mit:
Klartext

Anmeldebenutzername:

Informationen zum Postausgangsserver


Serveradresse: Port:

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)
 Erfordert eine Authentifizierung

Abbrechen Zurück Weiter

4. Durch klicken auf "Weiter" und "Fertig stellen" ist die Einrichtung mit Windows Live Mail abgeschlossen und Sie können Ihre E-Mails abrufen.

SPACE E-Mail



Eindeutige ID: #1017
Verfasser: Lilian Roller
Letzte Änderung: 2016-06-03 09:46